

Hozzáférési licencek (CAL) használata

Frissítve: 2026. október 12.

A legtöbb hozzáférési licenc (CAL) nem telepítendő szoftver, hanem jogosultság. Kivétel az RDS CAL: megmutatjuk, hogyan rögzíted a szerver licenckezelőjében.

Röviden: a Windows Server, a Core CAL Suite, az SQL Server és az Exchange hozzáférési licencét (CAL) nem kell telepíteni és aktiválni: ezek jogosultságok, csak a számlát és a licencdokumentumokat kell megőrizned. Kivétel az RDS CAL, amelyet egy aktivált licenckiszolgálón, a „Remote Desktop Licensing Manager” felületen kell rögzítened.

Melyik termékekre vonatkozik: Windows Server User és Device CAL, Microsoft Core CAL Suite, SQL Server User CAL, Exchange Server User CAL és Windows Server RDS CAL.

Windows Server, Core CAL Suite, SQL Server és Exchange CAL

- Ezeket nem kell telepíteni és aktiválni.
- Őrizd meg a számlát és a licencdokumentumokat. Egy esetleges szoftverellenőrzésnél ezekkel igazolod, hogy megvan a szükséges számú hozzáférési licenced.
- Felhasználói (User) CAL: egy felhasználóra szól, bármennyi eszközről. Eszköz (Device) CAL: egy eszközre szól, bárki használja.

RDS CAL (Távoli asztali szolgáltatások)

Az RDS CAL-t egy aktivált licenckiszolgálón kell rögzíteni.

1. A licenckiszolgáló telepítése és aktiválása (ha még nincs)

1. A Server Managerben: „Manage” → „Add Roles and Features”. A „Remote Desktop Services” szerepkörön belül válaszd a „Remote Desktop Licensing” szolgáltatást, és telepítsd.
2. Nyisd meg: „Tools” → „Remote Desktop Services” → „Remote Desktop Licensing Manager”.
3. Jelöld ki a szerveret, majd: „Action” → „Activate Server”. A kapcsolódási módnál válaszd az „Automatic connection” lehetőséget, és add meg a céged adatait.

2. Az RDS CAL rögzítése

1. Az RD Licensing Managerben kattints jobb gombbal a szerverre, majd válaszd az „Install Licenses” lehetőséget.
2. A licencprogramnál azt válaszd, ami a tőlünk kapott adatokhoz illik:
 - 25 karakteres kulcsnál: „License Pack (Retail Purchase)”;
 - engedélyszám és licencszám esetén: „Open License”.

3. Add meg az adatokat, válaszd ki a verziót, a licenc típusát (User vagy Device) és a darabszámot, majd kattints a „Finish” gombra.
4. Végül állítsd be a Remote Desktop szerveren, hogy ezt a licenckiszolgáltót használja.

Ha a licenckiszolgáltatónak nincs internetkapcsolata, a kapcsolódási módnál a „Web Browser” lehetőséget válaszd, és a megjelenő utasítások szerint egy másik gépről végezd el az aktiválást.

Gyakori kérdések

Kell aktiválni a Windows Server User vagy Device CAL-t?

Nem. A Windows Server, Core CAL Suite, SQL Server és Exchange CAL jogosultság, nem telepítendő szoftver. Őrizd meg a számlát és a licencdokumentumokat, egy szoftverellenőrzésnél ezekkel igazolod a licenceidet.

Mi a különbség a User és a Device CAL között?

A felhasználói (User) CAL egy felhasználóra szól, bármennyi eszközről. Az eszköz (Device) CAL egy eszközre szól, bárki használja.

Melyik licencprogramot válasszam az RDS CAL rögzítésekor?

25 karakteres kulcsnál a „License Pack (Retail Purchase)”, engedélyszám és licencszám esetén az „Open License” lehetőséget.

Mit tegyek, ha a licenckiszolgáltatónak nincs internetkapcsolata?

A kapcsolódási módnál válaszd a „Web Browser” lehetőséget, és a megjelenő utasítások szerint egy másik gépről végezd el az aktiválást.

Elakadtál?

Írj nekünk az office@prosoftware.hu címre a rendelésszámmal.

Az útmutató mindig friss változata online: prosoftware.hu/telepitesi-utmutatok/cal-licencek-es-rds-cal-rogzitese